

無線投影模組軟體

鏡像功能使用與介紹

http://www.airserver.com.tw/

中文化程式授權代理商-優思睿智





- •請依您的電腦系統版本
 - 32位元請安裝x86版
 - 64位元請安裝x64版
- 先安裝Airserver主程式 (輸入授權序號)
- 再執行AirServer中文化程式 (輸入Email & 授權序號-同主程式序號)

注意:

若您的作業系統為Windows 7 旗艦版或企業版,請先安裝微軟套件.Net Framework 4.7以上版本再安裝Airserver (請在安裝程式包執行 NDP472-KB4054531-Web.exe 安裝套件)





AirServer[®]

透過AirServer將老師、學生 平板裝置內容直接投屏到螢幕



網路環境設定與如何使用

- 行動裝置需採WiFi連線且連線之AP或熱點需與安裝Airserver程式之電腦同 網路環境
- 執行已安裝完成電腦端的Airserver程式
- 若是同網段可直接開啟行動裝置鏡像功能(如Airplay)搜尋到欲投影之電腦名 稱即可
- 若不同網段或是Android系統可到Apple Store/Google Play下載Airserver Connect App並開啟App內的掃描條碼的方式掃描欲投影之電腦上 Airserver程式QRCode
- 防火牆需開啟特定Port給Airserver使用,請參考Airserver Port設定說明





🖄 AirServer® Universal (x64) 5.5.4.0		×			
□ 一般 🔹 音效設定 🖵 顯示 🖻	鏡像傳輸 🎦 後製影像處理 🗘 進降	諸設定 🤸 Diagnostics			
電腦名稱:		重啟傳輸			
No password is required to connect to this computer. 更改密碼					
☑鏡像傳輸失敗時自動重啟傳輸	<u>本</u> 則	回回 副認 副認 國 和 王 連結 QR code			
AirPlay AirPlay 已開啟並執行中	Miracast Miracast 已開啟並執行中	Google Cast Google Cast 已開啟並執行 中			
●關閉 AirPlay	€關閉 Miracast	●關閉 Google Cast			
	1117月	(A) 說明			





凹 AirServer® Universal (x64) 5.5.4.0	×
□ 一般 ● 音效設定 □ 顯示 □ 鏡像傳輸 □ 後製影像處理 ○ 進階設定 Diagnostics	
選擇音效輸出裝置	
1 - BenQ PJ (AMD High Definition Audio Device) System Default	
w则y\((Conexant SmartAudio HD)	
口就碰住正生有控防器	
☑勍喧⋈⊥大真接收器 ☑遠端音量控制輸出裝置	
同步	;
確定 取消 套用(A) 說明	





🖾 AirServer® Universal	(x64) 5.5.4.0					×
□ 一般 ● 音效設定	口顯示 🖪	鏡像傳輸 🖆 後期	製影像處理 ♀	進階設定 🤸	Diagnostics	
選擇影像輸出裝置						
裝置名稱	畫面更新率	主要顯示裝置	裝置解析度	色彩範圍		
Generic PnP Monitor	60 Hz	Yes	1366 x 768	32		
			™母杪更新伞- ▲妻孟寅蛇☆			
			這山史新平 · ···			120
		〇調整為此數	四			120
		□顯示 FPS				
		□開啟畫質強	化功能			
		□永久顯示於	螢幕上方			
		確定	取	消	套用(A)	說明



鏡像傳輸設定













ll AirServer® Universal (x64) 5.5.4.0	×
□ 一般 ● 音效設定 □ 顯示 □ 鏡像傳輸 □ 後製影像處理 ○ 進階設定 ↓ Diagnostics	
檢查更新項目	
☑自動檢查更新項目	
自動啟動 AirServer	
Automatic startup is not configured.	
□登入Windows後自動啟動 AirServer	
♥任何人登入 Windows 後自動啟動 AirServer	
●任何人登入 Windows 後不自動啟動 AirServer	
確定 取消 套用(A) 說明	



Airserver Port設定

Default Port	Description	Behavior	HKEY_LOCAL_MACHINE\Soft ware\App Dynamic\AirServer
TCP 5000	AirPlay RAOP events	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayAudioTCPPort
TCP 5001	Мое	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayAudioEventTCPPort
TCP 7000	AirPlay media	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayVideoTCPPort
TCP 7100	AirPlay legacy mirroring	Fixed port - cannot be changed Only needed to support iOS 6 and older devices	N/A
TCP 49152	AirPlay mirroring	Will use a dynamic port if unavailable	AirPlayDynamicMirroringTCPPor t
UDP 6010-6012	AirPlay audio	Will use AirPlayAudioUDPPort,AirPlayAudioUDPPort+1 and AirPlayAudioUDPPort+2	AirPlayAudioUDPPort
UDP 51563	Miracast	Will use a dynamic port if unavailable (configured on local firewall only)	N/A



Q&A

